

NFE.CriarEnviarNFe

Comandos » Comandos do Objeto NFE/NFCe »



Cria o XML da NFe e já envia para o fisco.

```
NFe.CriarEnviarNFe(cIniNFe,nLote,[blPrimeDANFE],[bSincrono],[clImpressora],[bMostrarPreview],  
[nNumCopias], [blImprimirPDF])
```

Parâmetros:

cIniNFe - Texto no formato de arquivo INI com informações da NFe.

nLote - Número do Lote

blPrimeDANFE - Coloque 1 se quiser que o DANFe seja impresso logo após a autorização - Parâmetro Opcional

bSincrono- Coloque 1 para indicar modo síncrono e 0 para modo assíncrono.

clImpressora - Informe o nome da impressora - Parâmetro Opcional

bMostrarPreview - Mostrar Preview antes da impressão - Parâmetro Opcional

nNumCopias - Número de Cópias a ser Impresso - Parâmetro Opcional

blImprimirPDF - Gerar PDF - Parâmetro Opcional

Exemplo

```
NFe.CriarEnviarNFe("C:\ACBrMonitorPlus\arquivoNFe.ini",1,1)
```

O conteúdo do parâmetro cIniNFe (pode ser passado o conteúdo em um arquivo .INI), deve possuir o seguinte formato:

```
[infNFe]  
versao=4.00  
[Identificacao]  
cNF=  
natOp=  
indPag=  
mod=  
serie=  
nNF=  
dhEmi=  
dhSaiEnt=  
tpNF=  
idDest=  
tpImp=  
tpEmis=  
finNFe=  
indFinal=  
indPres=  
procEmi=  
verProc=  
dhCont=  
xJust=
```

```
[NRefXXX]  
Tipo=
```

refNFe=
cUF=
AAMM=
CNPJ=
mod=
Serie=
nNF=
CNPJCPF=
IE=
refCTe=
ModECF=
nECF=
nCOO=

[Emitente]
CNPJCPF=
xNome=
xFant=
IE=
IEST=
IM=
CNAE=
CRT=
xLgr=
nro=
xCpl=
xBairro=
cMun=
xMun=
UF=
CEP=
cPais=
xPais=
Fone=
cUF=
cMunFG=

[Avulsa]
CNPJ=
xOrgao=
matr=
xAgente=
fone=
UF=
nDAR=
dEmi=
vDAR=
repEmi=
dPag=

[Destinatario]
idEstrangeiro=
CNPJCPF=
xNome=
indIEDest=
IE=
ISUF=
Email=
xLgr=
nro=
xCpl=

xBairro=
cMun=
xMun=
UF=
CEP=
cPais=
xPais=
Fone=

[Retirada]
CNPJCPF=
xLgr=
nro=
xCpl=
xBairro=
cMun=
xMun=
UF=

[Entrega]
CNPJCPF=
xLgr=
nro=
xCpl=
xBairro=
cMun=
xMun=
UF=

[autXMLXXX]
CNPJCPF=

[ProdutoXXX]
cProd=
cEAN=
xProd=
NCM=
CEST=
EXTIPI=
CFOP=
uCom=
qCom=
vUnCom=
vProd=
cEANtrib=
uTrib=
qTrib=
vUnTrib=
vFrete=
vSeg=
vDesc=
vOutro=
indTot=
xPed=
nItemPed=
nFCI=
nRECOPI=
pDevol=
vIPIDevol=
vTotTrib=
infAdProd=

indEscala=
CNPJFab=
cBenef=

[NVEXXXYYY]
NVE=

[DIXXXYYY]
nDi=
dDi=
xLocDesemb=
UFDesemb=
dDesemb=
tpViaTransp=
vAFRMM=
tpIntermedio=
CNPJ=
UFTerceiro=
cExportador=

[LADIXXXYYYKKK]
nAdicao=
nSeqAdi=
cFabricante=
vDescDI=
nDraw=

[detExportXXYY]
nDraw=
nRE=
chNFe=
qExport=

[impostoDevolXXX]
pDevol=
vPIDevol=

[VeiculoXXX]
chassi=
tpOP=
cCor=
xCor=
pot=
Cilin=
pesoL=
pesoB=
nSerie=
tpComb=
nMotor=
CMT=
dist=
anoMod=
anoFab=
tpPint=
tpVeic=
espVeic=
VIN=
condVeic=
cMod=
cCorDENATRAN=
lota=

tpRest=

[rastrosXXXXXX]

nLote=

qLote=

dFab=

dVal=

cAgreg=

[MedicamentoXXXXXX]

cProdANVISA=

vPMC=

nLote=

qLote=

dFab=

dVal=

vPMC=

[ArmaXXXXXX]

nSerie=

tpArma=

nCano=

descr=

[CombustivelXXX]

cProdANP=

pMixGN=

CODIF=

qTemp=

UFCons=

descANP=

pGLP=

pGNn=

pGNi=

vPart=

[CIDEXXX]

qBCprod=

vAliqProd=

vCIDE=

[ICMSCombXXX]

vBCICMS=

vICMS=

vBCICMSST=

vICMSST=

[ICMSInterXXX]

vBCICMSSTDest=

vICMSSTDest=

[ICMSConsXXX]

vBCICMSSTCons=

vICMSSTCons=

UFCons=

-- Para preenchimento de CST com (Repasse de ICMS ST ou Partilha do ICMS entre a UF de origem e UF de destino) verifique o exemplo no final deste documento

[ICMSXXX]

orig=

CST=
CSOSN=
modBC=
pRedBC=
vBC=
pICMS=
vICMS=
modBCST=
pMVASt=
pRedBCST=
vBCST=
pICMSST=
vICMSST=
UFST=
pBCOp=
vBCSTRet=
vICMSSTRet=
motDesICMS=
pCredSN=
vCredICMSSN=
vBCSTDest=
vICMSSTDest=
vICMSDeson=
vICMSOp=
pDif=
vICMSDif=
pST=
vBCFCP=
pFCP=
vFCP=
vBCFCPST=
pFCPST=
vFCPST=
vBCFCPSTRet=
pFCPSTRet=
vFCPSTRet=
pRedBCEfet=
vBCEfet=
pICMSEfet=
vICMSEfet=

[ICMSUFDESTXXX]
pICMSUFDest=
pICMSInter=
pICMSInterPart=
vICMSUFDest=
vICMSUFRemet=
pFCPUFDest=
vFCPUFDest=
vBCFCPUFDest=

[PIXXX]
CST=
clEnq=
CNPJProd=
cSelo=
qSelo=
cEnq=
vBC=
qUnid=
vUnid=

pIPI=
vIPI=

[IIXXX]
vBC=
vDespAdu=
vII=
vIOF=

[PISXXX]
CST=
vBC=
pPIS=
qBCProd=
vAliqProd=
vPIS=

[PISSTXXX]
vBC=
pPis=
qBCProd=
vAliqProd=
vPIS=

[COFINSXXX]
CST=
vBC=
pCOFINS=
qBCProd=
vAliqProd=
vCOFINS=

[COFINSSTXXX]
vBC=
pCOFINS=
qBCProd=
vAliqProd=
vCOFINS=

[ISSQNXXX]
vBC=
vAliq=
vISSQN=
cMunFG=
cListServ=
cSitTrib=
vDeducacao=
vDeducacao=
vOutro=
vDescIncond=
vDescCond=
vISSRet=
indISS=
cServico=
cMun=
cPais=
nProcesso=
indIncentivo=

[Total]
vBC=

vICMS=
vICMSDeson=
vBCST=
vST=
vProd=
vFrete=
vSeg=
vDesc=
vII=
vIPI=
vPIS=
vCOFINS=
vOutro=
vNF=
vTotTrib=
vFCP=
vFCPST=
vFCPSTRet=
vIPIDevol=

[ISSQNtot]
vServ=
vBC=
vISS=
vPIS=
vCOFINS=
dCompet=
vDeducao=
vOutro=
vDescIncond=
vDescCond=
vISSRet=
cRegTrib=

[retTrib]
vRetPIS=
vRetCOFINS=
vRetCSLL=
vBCIRRF=
vIRRF=
vBCRetPrev=
vRetPrev=

[Transportador]
modFrete=
CNPJCPF=
xNome=
IE=
xEnder=
xMun=
UF=
vServ=
vBCRet=
pICMSRet=
vICMSRet=
CFOP=
cMunFG=
Placa=
UFPlaca=
RNTC=
vagao=

balsa=

[ReboqueXXX]

placa=

UF=

RNTC=

[VolumeXXX]

qVol=

esp=

Marca=

nVol=

pesoL=

pesoB=

[LacreXXXYYY]

nLacre=

[Fatura]

nFat=

vOrig=

vDesc=

vLiq=

[DuplicataXXX]

nDup=

dVenc=

vDup=

[PAGXXX]

tpag=

vPag=

indPag=

tpIntegra=

CNPJ=

tBand=

cAut=

vTroco=

[DadosAdicionais]

infAdFisco=

infCpl=

[InfAdicXXX]

xCampo=

xTexto=

[ObsFiscoXXX]

xCampo=

xTexto=

[procRefXXX]

nProc=

indProc=

[Exporta]

UFSaidaPais=

xLocExporta=

xLocDespacho=

[Compra]

xNEmp=
 xPed=
 xCont=

[cana]
 safra=
 ref=
 qTotMes=
 qTotAnt=
 qTotGer=
 vFor=
 vTotDed=
 vLiqFor=

[forDiaXXX]
 dia=
 qtde=

[deducXXX]
 xDed=
 vDed=

Legenda

Campos a partir da NF-e Versão 4.0

Obs para preenchimento Partilha ICMS

Grupo de Partilha do ICMS entre a UF de origem e UF de destino ou a UF definida na legislação, CST 10 e 90, informar 10part e 90part respectivamente.

ex:

[ICMS001]
 CST=90part

Obs para preenchimento de Repasse ICMS ST

Grupo de Repasse de ICMS ST retido anteriormente em operações interestaduais com repasses através do Substituto Tributário, CST 41 e 60, informar 41rep e 60rep respectivamente.

ex:

[ICMS001]
 CST=60rep

Observações

A maioria dos campos utiliza a nomenclatura do manual disponibilizado pelo SEFAZ apenas os grupos(o que está entre []) segue a nomenclatura interna do ACBrNFeMonitor. A literal XXX indica grupos que podem ocorrer mais de uma vez(produtos por exemplo) e quando existir YYY ou KKK indica grupos que são filhos de grupos com mais de uma ocorrência. Por exemplo, no caso da Declaração de Importação podemos ter 0-100 ocorrências e cada Declaração de Importação pode conter de 1-100 Adições, então temos o grupo [DI001] e após ele podemos ter [LADI001YYY] onde YYY pode ser de 001 a 100.

- Algumas grupos podem ser repetidos. Ex: Para incluir dois produtos, existirão uma chave Produto001 e Produto002 e assim sucessivamente. As chaves de imposto (ICMS,IPI,COFINS, etc) devem ter o memo número do produto, ou seja, o ICMS da chave Produto0002 deve ser ICMS002.

- Acentos podem causar problemas na criação do NFe. Ao tentar criar uma NFe, caso receba o erro "Unable to Parse" verifique se não existem caracteres acentuados nos campos.

- Algumas tags [] não são obrigatórias (Conforme Manual Sefaz), podendo ser removidas do arquivo caso seus campos não sejam preenchidos.

Observações:

Será retornado uma chave NFE + o número da NFe enviada. O recebimento da resposta OK: Lote recebido com sucesso não significa que a nota foi autorizada, apenas que o lote foi recebido. **Verifique**

os campos CStat e XMotivo da chave NFE para ter certeza que a nota foi autorizada

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free EBook and documentation generator](#)

Copyright © <2008..> by <ACBr - Automação Comercial Brasil>